


# SPSS Statistics 26.0 for Windows サイトライセンスによる SPSS インストールマニュアル

## インストールプログラム入手

0. 学内ネットワークに接続された PC で Web ブラウザを起動し、アドレスバーに  
https://www.u.tsukuba.ac.jp/SOFT/SPSS2/ と入力します。


インストールする PC に適合したプロセッサの種類 (32bit か 64bit) をクリックしてください。ダウンロードが開始されます。



統一認証 ID[13 桁数字]  
とパスワードを入力し、  
「OK」をクリックします

## インストールの実行




ダウンロードした exe ファイル (SS\_CLIENT\_XX-BIT\_26.0\_M\_W\_M.exe) を右クリックし [管理者として実行] をクリックします。






ユーザーアカウント制御画面が表示される場合は「はい」をクリックします。




1. インストールウィザードが起動します。「次へ」をクリックしてください。
2. ソフトウェア・ライセンス情報 (特記事項) が表示されます。確認の上 “使用条件の条項に同意します” を選択し、「次へ」をクリックします。
3. Essentials for Python のインストール選択画面が表示されます。「はい」を選択し「次へ」をクリックします。



4. 使用許諾契約 (IMPORTANT: ) が表示されます。確認の上 “使用許諾契約の条項に同意します” を選択し「次へ」をクリックします。
5. ソフトウェア・ライセンス情報 (ライセンス情報) が表示されます。確認の上 “使用条件の条項に同意します” を選択し「次へ」をクリックします。
6. インストール先のフォルダを指定する画面が表示されます。そのままであれば「次へ」をクリックしてください。



- インストール内容に変更がなければ「インストール」をクリックしてください。ファイルのコピーが始まります。しばらくそのままで待ってください。
- インストール完了画面が表示されます。“SPSS Statistics 25 License Authorization Wizard を今すぐ開始”のチェックをつけたままにして「完了」をクリックします（続けてライセンス認証を行います）。



### ライセンス認証（ライセンスマネージャ名の設定）

- 製品の認証が表示されます。“同時ユーザライセンス”を選択し「次へ」をクリックします。
- “ライセンスマネージャ名またはサーバーの IP アドレス”に「`spss.u.tsukuba.ac.jp`」と入力して「次へ」をクリックします。
- ライセンス交付の完了画面が表示されます。「終了」をクリックします。



注意：インストール時にネットワークに接続している必要はありませんが、SPSS の起動時・使用時には学内ネットワークに接続し、ライセンスサーバ（`spss.u.tsukuba.ac.jp`）と通信する必要があります。学外で使用する際は、学術情報メディアセンターが提供している VPN サービスを利用して学内ネットワークに接続してください。（学生宿舎は 2017 年 3 月から学内ネットワークではなくなりました。学外と同様に VPN サービスを利用してください）


問合せ先：学術情報メディアセンター [accs-software@cc.tsukuba.ac.jp](mailto:accs-software@cc.tsukuba.ac.jp)

## SPSS コミュータライセンスの利用

SPSS の起動には学内ネットワークへの接続が必要ですが、ライセンスをチェックアウト(借用)することでネットワークに接続できない場所でも SPSS が使えるようになります

コンピュータライセンスは一定割合の提供になるのでチェックアウトが出来ないことがあります。その場合は エラーコード 77 と表示されます。VPN サービスや全学計算機システムのリモートデスクトップで接続してご利用ください。

1. スタートメニュー (すべてのアプリ) から「IBM SPSS Statistics」 > 「IBM SPSS Statistics 26 コミュータライセンス」を実行
2. Commuter ユーティリティ画面が表示されます。  
 使用している SPSS のバージョンと同じ「IBM SPSS Statistics…」を選択して「チェックアウト」をクリックする。借り出しに成功すると文字列の先頭に赤いチェックマークが付くので「終了」をクリックする。(既定値では3日間、最大7日間借り出しが可能です。7日間借り出すには、期間欄を「3」から「7」に変更してから「チェックアウト」を実行すること。)



### 参考

借り出し期間はインストールの既定値として7日間に制限されている。以下の方法でクライアントPCの設定を変更することで最大30日のチェックアウトが可能となる。ただし、この場合でもチェックアウト時に期間の数値を明示的に変更すること。

1. インストールディレクトリにある spssprod.inf ファイルを開きます  
 ex) ローカルディスク(C:) ▶Program Files ▶IBM ▶SPSS ▶Statistics ▶26
2. CommuterMaxLife の値を 30 に書き換えてください
3. ファイルを保存してから閉じます

保存できない場合は、spssprod.inf のプロパティにある「セキュリティ」タブを確認してください。そのPCにログインしているユーザ名での書き込み権限がないために拒否されています。そのユーザの書き込みを「許可」にしてください。

